

云数据库 MongoDB 版

用户指南

用户指南

文档概述

云数据库MongoDB版完全兼容MongoDB协议，提供稳定可靠、弹性伸缩的数据库服务。为您提供容灾、备份、恢复、监控、报警等方面的全套数据库解决方案。

本文档向您介绍如何通过MongoDB管理控制台使用云数据库MongoDB，帮助您深入了解MongoDB的特性和功能。

如果您需要获取人工帮助，可以在MongoDB管理控制台单击**工单服务**>**提交工单**或**单击此处**提交工单。

有关阿里云数据库MongoDB更多功能说明和定价信息，请登录阿里云MongoDB官方网站查询。

声明

本文档中描述的部分产品特性或者服务可能不在您的购买或使用范围之内，请以实际商业合同和条款为准。本文档内容仅作为指导使用，文档中的所有内容不构成任何明示或暗示的担保。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新，使用文档时请注意文档配套的软件版本。

如果您初次使用阿里云MongoDB数据库，请参阅阿里云MongoDB数据库快速入门系列文档，帮助您了解MongoDB并快速迁移本地数据库到MongoDB上。

- 副本集快速入门
- 集群版快速入门

在MongoDB中对实例的管理可以通过MongoDB管理控制台进行。本章介绍如何登录和注销MongoDB管理控制台。

前提条件


在登录MongoDB管理控制台前，您需要购买MongoDB实例，具体的购买方法请参见购买，详细收费标准请参见云数据库 MongoDB 版详细价格信息。

下文将以副本集实例为例讲述登录与注销控制台。集群版实例的控制台登录与注销和副本集类似，具体请参见集群版实例控制台操作界面。

登录MongoDB控制台

使用购买云数据库MongoDB版的账号登录MongoDB 管理控制台。

系统显示MongoDB**实例列表**界面，选择实例所在区域，如下图所示。



单击实例ID或者**管理**进入**基本信息**页面可管理实例的账号、白名单、设置实例的参数等操作。

注销MongoDB管理控制台

注销MongoDB管理控制台有以下两种方法：

- 单击右上角的用户信息，在弹出菜单中单击**退出**。
- 直接关闭浏览器。

管理实例

如果当前实例配置无法满足应用的性能要求，或者当前实例的配置过高，您可以变更实例的配置。

云数据库MongoDB版支持包年包月和按量付费两种模式，两种模式均可执行变配操作。

注意事项

变更实例配置将会引起费用的变化，详细收费标准请参见云数据库MongoDB版详细价格信息。

升级过程中会出现30s内的闪断，主备可能发生切换，应用需确保使用副本集的方式能够正确连接MongoDB，请参考连接MongoDB七要素获取方法。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台后，单击实例ID或者**管理**进入基本信息页面。如下图所示。



在**基本信息**区域，单击**变更配置**，跳转至实例变配页面。如下图所示。



选择您所需要的规格和磁盘空间，单击**提交订单**，完成变更配置。

说明

包年包月实例

- 在合同期内，包年包月的实例只支持升级配置，不支持降级配置或者释放。
- 升级费用=每天两款实例的价格差×升级当天到服务到期日的剩余天数。
- 如果升级天数大于等于300天，升级后的套餐价格将为年价。
- 如果升级天数小于300天，升级后的价格为月价。升级实例的天数将持续到该实例的到期时间为止。

按量付费实例

- 按量付费实例可以随时被释放。
- 按量付费可以变更成包年包月，且付费方式变更成功后，会即刻按照包年包月的实例计费。

更多变配费用及说明请参见收费项目及价格说明

如果当前集群版实例配置无法满足应用的性能要求，或者当前实例的配置过高，您可以变更实例的配置。

云数据库MongoDB集群版只支持按量付费一种模式且不可以转换为包年包月模式。


注意事项

变更实例配置将会引起费用的变化，详细收费标准请参见云数据库MongoDB版详细价格信息。

升级过程中会出现30s内的闪断，主备可能发生切换，应用需确保使用副本集的方式能够正确连接MongoDB，请参考连接MongoDB七要素获取方法。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台后，单击实例ID进入基本信息页面。如下图所示。



集群版的变配可以选择Mongos节点变配和Shard节点变配。

进入实例**基本信息**页面后可直接变配Mongos节点，单击**Mongos**页签后面的**变配**按钮，打开**变配Mongos**页面，如下图所示。



选择您所需要的规格和磁盘空间，单击**提交订单**，完成变更配置。

进入实例**基本信息**页面单击**Shard**，单击Shard后面的**变配**按钮，打开**变配Shard**页面，如

下图所示。

变配Shard [返回实例详情](#)

当前配置

当前实例： dds-m5e9a535dc00a994

地域：华北 1 可用区：华北 1 可用区 B 网络类型：经典网络 数据库版本：MongoDB 3.2

Mongos规格：4核8G shard规格：4核8G shard存储空间：500 GB

shard规格：

1核2G	2核4G	4核8G
8核16G	8核32G	16核64G

最大连接数: 1000 IOPS: 3200

存储空间：

250GB	500GB	1000GB
-------	-------	--------

500 GB

应付款：¥ 0.00 / 时
省¥ 44.004 / 时

选择您所需要的规格和磁盘空间，单击**提交订单**，完成变更配置。

按量付费实例可以随时被释放，更多变配费用及说明请参见收费项目及价格说明

背景信息

MongoDB实例有两种付费方式：包年包月和按量付费。

包年包月：包年包月的实例不能主动删除或释放。当用户所购买的实例到期后，MongoDB实例将会被锁定，无法进行读写。如需继续使用，只需要续费即可（如何续费）。如果不再使用，服务期满7天后，实例将会被自动删除且不可恢复，请用户提前做好数据备份，将数据迁出MongoDB，以免数据丢失。

按量付费：按量付费的实例可以主动释放。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台。

如果是**三节点副本集实例**可在**实例列表**页面，定位到目标实例。

单击操作区的**释放**，在确认框中单击**确定**。如下图所示。

实例ID	运行状态	可用区	配置	版本	网络类型	付费方式	操作
dds-bp1a52f5d6a0bd74 dds-bp1a52f5d6a0...	运行中	华东 1 可用区 B	1核2G 磁盘空间: 500 G	MongoDB 3.2	经典网络	按量付费	管理 重启 释放 更多
dds-bp13cbde554a5334 dds-bp13cbde554a...	运行中	华东 1 可用区 B	4核8G 磁盘空间: 500 G	MongoDB 3.2	经典网络	包年包月 到期时间2017-07-06 00:00:00	管理 重启 更多
dds-bp14165e8b4574e4 dds-bp14165e8b45...	运行中	华东 1 可用区 B	1核2G 磁盘空间: 10 G	MongoDB 3.2	经典网络	包年包月 到期时间2017-07-06 00:00:00	管理 重启 更多
dds-bp18851d610174e4 dds-bp18851d6101...	运行中	华东 1 可用区 B	4核8G 磁盘空间: 500 G	MongoDB 3.2	经典网络	包年包月 到期时间2017-06-23 00:00:00	管理 重启 更多
dds-bp171f8c13407ba4	运行中	华东 1 可用区 B	4核8G 磁盘空间: 500 G	MongoDB 3.2	经典网络	包年包月 到期时间2017-06-23 00:00:00	管理 重启

共有6条， 每页显示：30条

<< < 1 > >>

如果是**集群版实例**可在实例列表页面，定位要删除的实例并单击**释放**，在确认框中单击**确定**。如下图所示。

云数据库MongoDB版

云数据库MongoDB版 华北 1 华北 2 华东 1

副本集实例列表

集群实例列表

dds-m5e9a535dc00... 查看 **释放**

实例ID：dds-m5e9a535dc00a994

地域：华北 1

网络类型：经典网络

注意：重启实例会造成连接中断，重启前请做好业务安排，谨慎操作。

操作步骤

登录MongoDB 管理控制台。

如果是三节点副本集实例可在实例列表页面，找到目标实例。

单击操作区的**重启**，在确认框中单击**确定**。如下图所示。



如果是**集群版实例**可在实例列表页面，单击**重启**，在确认框中单击**确定**。如下图所示。



管理账号

如果您忘记密码、需要修改旧密码，或者在创建实例时候没有设置密码，您可以重新设置实例的密码。

注意：为了数据安全，建议您定期更换密码。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台。

定位到目标实例，单击实例ID或者**管理**进入**基本信息**页面。

在**账号管理**栏中，单击**重置密码**。

在**重置密码**窗口，输入新密码，单击**确认**。

连接实例

阿里云当前内网类型分为经典网络和专有网络两种，在同一地域内的云产品（如ECS与MongoDB产品之间）即使跨可用区也可以通过内网进行连接。MongoDB跨可用区通过内网连接ECS实例分为以下两种情况：

新购MongoDB实例与ECS实例连接

如果ECS实例为专有网络，则在同一地域的其他可用区新购MongoDB实例时，需确保MongoDB实例与待连接的ECS实例同为一个专有网络ID，并在MongoDB所在可用区新建一个交换机，即可确保两个实例间通过内网进行正常的连接访问。

如果ECS实例为经典网络，则在同一个地域的其他可用区新购MongoDB实例时，需确保所购MongoDB实例与ECS实例均属同一个地域内的经典网络，即可实两个实例间现跨可用区连接。

已有MongoDB实例与ECS实例连接

假如ECS实例与MongoDB实例在同一地域内：

若ECS实例与MongoDB实例网络类型一致（两者均为经典网络或者专有网络，且专有网络必须为同一个VPCID），则两个实例间即可进行内网连接。

若ECS实例与MongoDB实例网络类型不一致，则可通过MongoDB提供的网络类型切换功能，将网络类型切换为一致后，再进行连接。

云数据库MongoDB版有多种方法来连接实例，具体详情请参考如下四种方法：

- DMS 连接
- Mongo shell 连接
- 程序代码连接
- 公网连接
 - ECS Linux 篇
 - ECS Windows 篇

设置网络类型

背景信息

阿里云数据库支持经典网络和专有网络两种网络类型。在阿里云平台上，经典网络和专有网络的区别如下：

经典网络：经典网络中的云服务在网络上不进行隔离，只能依靠云服务自身的安全组或白名单策略来阻挡非法访问。

专有网络（Virtual Private Cloud，简称VPC）：专有网络帮助用户在阿里云上构建出一个隔离的网络环境。用户可以自定义专有网络里面的路由表、IP地址范围和网关。此外用户可以通过专线或者VPN的方式将自建机房与阿里云专有网络内的云资源组合成一个虚拟机房，实现应用平滑上云。

MongoDB默认使用经典网络，如果您要使用专有网络（VPC），MongoDB和VPC必须在同一地域，有以下两种实现方式：

如果MongoDB还没有创建，您可以先建立VPC，然后在VPC下创建MongoDB即新建MongoDB场景，本章主要介绍新建MongoDB场景的方法。

如果MongoDB已经创建，您可以在MongoDB同一地域创建VPC，然后将MongoDB加入VPC，具体请参见已有MongoDB实例时如何切换网络。

操作步骤

创建VPC，具体请参见创建专有网络。

创建与VPC所在地域一致的MongoDB实例。

在购买过程中，网络类型选择**专有网络**，选择对应的VPC即可，请参见三节点副本集实例购买。

背景信息

注意：本文章只针对三节点副本集版的实例有效，集群版暂不支持切换网络类型故对此文章无效。

阿里云数据库支持经典网络和专有网络两种网络类型。在阿里云平台上，经典网络和专有网络的区别如下：

经典网络：经典网络中的云服务在网络上不进行隔离，只能依靠云服务自身的安全组或白名单策略来阻挡非法访问。

专有网络（Virtual Private Cloud，简称VPC）：专有网络帮助用户在阿里云上构建出一个隔离的网络环境。用户可以自定义专有网络里面的路由表、IP地址范围和网关。此外用户可以通过专线或者VPN的方式将自建机房与阿里云专有网络内的云资源组合成一个虚拟机房，实现应用平滑上云。

MongoDB默认使用经典网络，如果您要使用专有网络（VPC），MongoDB和VPC必须在同一地域，有以下两种实现方式：

如果MongoDB还没有创建，您可以先建立VPC，然后在VPC下创建MongoDB即新建MongoDB场景，具体请参见新建MongoDB场景。

如果MongoDB已经创建，您可以在MongoDB同一地域创建VPC，然后将MongoDB加入VPC即已有MongoDB实例时如何切换网络，本章主要介绍这种方式的实现方法。

操作步骤

创建与MongoDB实例所在地域一致的VPC，具体请参见创建专有网络。

登录MongoDB管理控制台，找到目标实例。

在操作区，单击**更多>变更网络类型**进入**数据库连接**页面；或者单击目标实例，单击**数据库连接**页签进入**数据库连接**页面如下图所示。



单击**切换为专有网络**按钮进入**切换为专有网络**确认页面，选择要切换到的VPC及虚拟交换机，勾选**保留原经典网络**，选择原经典网络内网地址的过期时间，单击**确定**如下图所示：

切换为专有网络

切换到：

-- 请选择VPC --

-- 请选择VSwitch --

如需其他专有网络或者虚拟交换机，可以 [到控制台创建](#)。

注意：切换到专有网络（VPC）会发生连接闪断，且经典网络下的ECS将无法访问数据库。如果需要保留原经典网络，请勾选下列选项。

☒ 保留原经典网络

这将生成新的专有网络地址，同时保留原经典网络地址，对业务无影响。基于安全及性能考虑，我们推荐您仅使用专有网络VPC，因此原经典网络会设置一个过期时间。到期后，经典网络地址将会释放，您将无法通过经典网络地址访问数据库。

过期时间（重要）：

☒ 14天

☐ 30天

☐ 60天

☐ 120天

确定

取消

背景信息

专有网络VPC（Virtual Private Cloud）之间在逻辑上彻底隔离，可以使您在阿里云上构建出一个隔离的网络环境，其安全性及性能都高于经典网络，已成为云上用户首选的网络类型。为满足日益增多的网络迁移需求，云数据库MongoDB版新增了网络混访功能，可实现在无闪断、无访问中断的情况下将经典网络平滑迁移到VPC上。

方案介绍

之前将MongoDB实例从经典网络切换至VPC时，经典网络的地址会被立即释放，造成1次30秒内的闪断，且经典网络内的云产品（如ECS）将无法再连接该MongoDB实例。

混访方案将支持MongoDB实例同时被经典网络和专有网络内的ECS所连接，实现平滑的网络类型切换。在将MongoDB实例从经典网络切换至专有网络时，可选择在生成新的专有网络连接地址的同时，保留当前经典网络地址（最长可保留120天）。使得在实例迁移的过渡期间，该实例可以同时被经典网络和专有网络内的ECS所访问。

在实例混访期间，客户可以逐步将处于经典网络内的ECS和其他云产品切换或迁移至专有网络，直至最终所有产品都使用更为安全的专有网络进行内网连通。

功能限制

在混访期间，有如下功能限制：

不支持切换成经典网络。

混访功能暂仅支持MongoDB副本集实例，集群版暂不支持。

网络迁移步骤

登录MongoDB管理控制台，找到目标实例。

在操作区，单击**更多>变更网络类型**进入**数据库连接**页面；或者单击目标实例，单击**数据库连接**页签进入**数据库连接**页面如下图所示。



单击**切换为专有网络**进入**切换为专有网络**确认页面，选择要切换到的VPC及虚拟交换机，勾选**保留原经典网络**，选择原经典网络内网地址的过期时间，单击**确定**如下图所示：

切换为专有网络

切换到：

-- 请选择VPC --

-- 请选择VSwitch --

如需其他专有网络或者虚拟交换机，可以 [到控制台创建](#)。

注意：切换到专有网络（VPC）会发生连接闪断，且经典网络下的ECS将无法访问数据库。如果需要保留原经典网络，请勾选下列选项。

☒ 保留原经典网络

这将生成新的专有网络地址，同时保留原经典网络地址，对业务无影响。基于安全及性能考虑，我们推荐您仅使用专有网络VPC，因此原经典网络会设置一个过期时间。到期后，经典网络地址将会释放，您将无法通过经典网络地址访问数据库。

过期时间（重要）：

☒ 14天

☐ 30天

☐ 60天

☐ 120天

确定

取消

云数据库MongoDB版支持与自建MongoDB数据库之间，或者不同云数据库MongoDB实例之间的数据导入与迁出。

详细信息请参考如下文档：

- [副本集数据导入](#)
- [副本集数据迁出](#)
- [集群版数据导入](#)
- [集群版数据迁出](#)

备份与恢复

通过备份设置，MongoDB可以在您选定的时间点进行周期性的自动备份。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台，定位目标实例。

单击实例ID或者**管理**或者**查看**进入**基本信息**页面。

在左侧导航栏中，选择**备份与恢复**。

单击**备份设置**。

单击**编辑**，自定义自动备份的周期和时间。

注意：默认备份数据的保留时间是7天，不可修改。

单击**确定**，完成自动备份设置。

除了备份常规设置外，您还可以在控制台上随机发起一次手工备份。

操作步骤

登录 MongoDB 管理控制台，定位目标实例。

单击实例ID或者**管理**或者**查看**进入**基本信息**页面。

单击右上角的**备份实例**。

单击**确认**对实例进行立即备份。

注意：您可以在**备份列表**页，选择时间范围，查询历史备份数据。默认可以提供7天以内的历史备份数据查询。

注意：

- 集群版实例目前不支持从备份点创建实例。
- 新建实例的存储空间必须大于或者等于源实例的存储空间。

登录MongoDB管理控制台，定位目标实例。

单击实例ID或者**管理**进入**基本信息**页面。

在左侧导航栏中，选择**备份与恢复**。

在**备份列表**页面，定位目标备份文件，单击**从备份点创建实例**。如下图所示。

备份与恢复							
备份列表		备份设置					
选择时间范围：		2017-06-02	至	2017-06-09	查询		按时间点新建实例
备份开始/结束时间	备份策略	备份大小	备份方法	备份类型	状态	操作	
2017-06-09 06:06:36 / 2017-06-09 06:08:55	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载	从备份点创建实例 数据恢复
2017-06-08 06:07:22 / 2017-06-08 06:09:37	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载	从备份点创建实例 数据恢复
2017-06-07 06:07:12 / 2017-06-07 06:09:36	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载	从备份点创建实例 数据恢复
2017-06-06 06:06:25 / 2017-06-06	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载	从备份点创建实例 数据恢复
共有8条， 每页显示：30条							
		« < 1 > »					

在提示窗口中单击**确定**，跳转至下单页面购买。

设置创建实例的**网络类型**、**规格**、**存储空间大小**，单击**立即购买**。

注意：

- 目前仅支持7天内恢复。
- 对于副本集实例，新建实例的存储空间必须大于或者等于源实例的存储空间。
- 对于集群实例，克隆的集群实例中的 Shard 节点个数不能少于恢复时间点时的集群实例的 Shard 节点个数。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台，定位目标实例。

单击实例ID或者**管理**或者**查看**进入**基本信息**页面。

在左侧导航栏中，选择**备份与恢复**。

在**备份列表**页面，单击**按时间点新建实例**。

在提示窗口中选择要恢复的时间点，单击**确认并购买**，跳转至下单页面购买。

设置创建实例的**网络类型**、**规格**、**存储空间大小**，单击**立即购买**。

集群版实例可以按照实例的备份时间和Shard节点来下载实例的备份数据。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台，定位目标实例。

单击实例ID进入**基本信息**页面。

单击侧导航栏中，选择**备份与恢复**，如下图所示。

备份与恢复

备份列表 备份设置

选择时间范围：2017-06-02 至 2017-06-09 选择shard：d-m5ebd7c6fbdbe764 查询

按时间点新建实例

备份开始/结束时间	备份策略	备份大小	备份方法	备份类型	状态	操作
2017-06-09 00:36:08 / 2017-06-09 00:38:21	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载
2017-06-08 00:36:27 / 2017-06-08 00:38:46	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载
2017-06-07 00:36:10 / 2017-06-07 00:38:23	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载
2017-06-06 00:36:34 / 2017-06-06 00:39:00	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载
2017-06-05 00:36:39 / 2017-06-05 00:38:53	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载

共有7条， 每页显示：30条

在**备份列表**页，选择**时间范围**、**Shard节点**和要下载的备份数据集，单击**下载**。

说明：备份文件下载后，执行类似如下命令将数据导入至自建数据库。

```
cat xx.ar | mongorestore -h xxx --port xxx -u xxx -p xxx --drop --gzip --archive -vvvv --stopOnError
```

三节点副本集版实例可以按照实例的备份时间下载备份数据。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台，定位目标实例。

单击实例ID或者**管理**进入**基本信息**页面。

单击侧导航栏中，选择**备份与恢复**。

在**备份列表**页，选择**时间范围**和要下载的备份数据集，单击**下载**。如下图所示。

备份与恢复							
备份列表		备份设置					
选择时间范围：		2017-06-02	至	2017-06-09	查询		按时间点新建实例
备份开始/结束时间	备份策略	备份大小	备份方法	备份类型	状态	操作	
2017-06-09 06:06:36 / 2017-06-09 06:08:55	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载	从备份点创建实例 数据恢复
2017-06-08 06:07:22 / 2017-06-08 06:09:37	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载	从备份点创建实例 数据恢复
2017-06-07 06:07:12 / 2017-06-07 06:09:36	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载	从备份点创建实例 数据恢复
2017-06-06 06:06:25 / 2017-06-06	系统备份	1.00K	逻辑备份	全量备份	完成备份	下载	从备份点创建实例 数据恢复
共有8条，每页显示：30条							

说明：备份文件下载后，执行类似如下命令将数据导入至自建数据库。

```
cat xx.ar | mongorestore -h xxx --port xxx -u xxx -p xxx --drop --gzip --archive -vvvv --stopOnError
```

数据恢复功能可以最大程度地减少用户对数据库误操作引起的损失。目前MongoDB提供以备份数据的方式来恢复数据。

注意：MongoDB回滚操作将覆盖数据，回滚后将无法恢复，请谨慎操作。如果时间可控还是建议先采用从备份点创建实例的方式，基于一个需要恢复的备份集创建一个按量付费实例，验证数据正确性之后，再进行数据恢复操作。

操作步骤

登录MongoDB管理控制台，定位目标实例。

副本集实例列表单击实例ID或者**管理**进入**基本信息**页面。

在左侧导航栏中，选择**备份与恢复**。

在**备份列表**页面，选择要恢复的时间范围，单击**查询**。

定位目标备份文件，单击**数据恢复**。

在**数据恢复**的窗口，选择**确定**直接对原实例进行数据恢复。

下载及解压

下载物理备份文件后，将文件解压至MongoDB所在的数据目录（需确保是空的），假设/path/to/mongo为要用物理备份启动的MongoDB所在目录：

```
cd /path/to/mongo/data/  
rm -rf *  
tar xzvf hins_xxx.tar.gz
```

启动MongoDB版本及配置要求

MongoDB版本要求：3.2及以上。

阿里云ApsaraDB for MongoDB默认使用的是WiredTiger存储引擎，并且开启了directoryPerDB选项，因此配置中需要指定这个选项。

阿里云ApsaraDB for MongoDB的物理备份默认带有原实例的副本集配置，启动时需以单节点模式启动（配置文件中不能有replication相关配置），否则可能无法访问。如需以副本集模式启动，可再以单节点模式启动后按照以下步骤执行：

```
...  
1. 移除原有副本集配置  
use local
```

```
db.system.replset.remove({})
2. 修改配置文件，添加replication相关配置
3. 重启mongod进程
4. 重新初始化副本集
...
```

阿里云ApsaraDB for MongoDB的物理备份带有原实例的账号密码，若在配置文件中开启了认证，则需要使用原实例的账号密码来访问。

以下为可以使用阿里云ApsaraDB for MongoDB的物理备份启动的配置模板（单节点开启认证）：

```
systemLog:
  destination: file
  path: /path/to/mongo/mongod.log
  logAppend: true
security:
  authorization: enabled
storage:
  dbPath: /path/to/mongo/data
  directoryPerDB: true
net:
  http:
    enabled: false
  port: 27017
  unixDomainSocket:
    enabled: false
processManagement:
  fork: true
pidFilePath: /path/to/mongo/mongod.pid
```

为了数据库的安全稳定，在创建实例后MongoDB会自动将IP为127.0.0.1的IP地址加入白名单中，所以创建实例后应该将需要访问的数据库的IP地址或者IP段加入白名单。否则您在实例**基本详情**页面将无法看到实例连接地址。MongoDB允许您添加1000个IP地址。

添加IP白名单

登录MongoDB管理控制台，定位目标实例。

单击实例ID或者**管理**或者**查看**进入**基本信息**页面。

在**基本信息**页面单击**设置白名单才能显示连接地址**，副本集实例显示界面如下图所示：

<

dds-bp18851d610174e4 运行中

自建MongoDB迁移 备份实例 重启实例

基本信息

备份与恢复

监控信息

报警规则

安全控制

基本信息

变更配置

主实例资源状况

实例关系

实例ID： dds-bp18851d610174e4

名称： dds-bp18851d6101...

地域： 华东 1 可用区 B

网络类型： 经典网络

规格： 4核8G

磁盘空间： 500 G

创建于： 2017-05-22 16:51:04

到期时间： 2017-06-23 00:00:00

磁盘空间使用率 0.1%

IOPS使用率 0.0%

连接数 0

CPU使用率 0.2%

实例关系

Primary 登录

Hidden

Secondary 登录

Primary、Secondary节点不固定，可能发生变化
客户端请使用Connection String URI连接来保证高可用

帐号管理

重置密码

连接信息

帐号名： root (权限为admin数据库下的root权限)

版本： 3.2

副本集名称： mgset-3403123

节点1： 设置白名单后才显示连接地址

节点2： 设置白名单后才显示连接地址

集群实例显示界面

<

配置信息

基本信息

备份与恢复

监控信息

安全控制

数据库： MongoDB

版本： 3.2

创建于： 2017-05-22 17:23:04

网络类型： 经典网络

实用信息

客户端使用Connection String URI连接实例 (****部分替换为root密码，请使用MongoDB 3.0以上版本的driver)
设置白名单后才显示连接地址

使用Mongo Shell连接实例 (请使用MongoDB 3.0以上版本的client)
设置白名单后才显示连接地址

Mongos

Shard

ID	描述	规格	域名信息	操作
s-bp14e7070fa49ab4	s-bp14e7070fa49a...	4核8G	设置白名单后才显示连接地址	变配 性能监控 登录 重启
s-bp1fc7b4d9910ca4	s-bp1fc7b4d9910c...	4核8G	设置白名单后才显示连接地址	变配 性能监控 登录 重启

如下图所示：

单击设置白名单才能显示连接地址，打开安全控制页面设置IP白名单，如下图所示：



单击**手动修改**，手动输入IP/IP段。或者单击**加载ECS内网IP添加**，系统将自动加载您已开通的ECS内网IP。

注意：

IP地址请以逗号隔开，不可重复，最多1000个。支持格式如：
0.0.0.0/0，10.23.12.24（IP），10.23.12.24/24（CIDR模式，无类域间路由，/24表示了地址中前缀的长度，范围[1,32]）。

0.0.0.0/0和空代表不设IP访问的限制，数据库将会有高安全风险。建议仅将您的WEB服务器外网IP/IP段设为可访问权限。

MongoDB提供十二种监控组，您可以根据业务需要自定义监控项目。

注意：集群版实例暂不支持该功能。

监控项说明

请参考云服务监控文档。

设置报警规则

登录MongoDB管理控制台，定位目标实例。

单击实例ID或者**管理**进入**基本信息**页面。

在左侧导航栏中，选择**报警规则**。

单击**设置报警规则**，跳转到云监控控制台。

在**实例列表**页面，勾选一个或者多个实例ID，单击**设置报警规则**，跳转到**批量设置报警规则**窗口。

在实例维度添加所需要的报警规则。

单击**下一步**，设置报警通知对象。

单击**确认**，完成实例报警规则设置。

注意：设置完报警规则后，您可以在云监控控制台的报警规则页面查看报警历史和修改报警规则的状态。