性能测试 PTS

快速入门

快速入门

开通服务

阿里云的账号需要开通 PTS 服务之后才能使用,每个账号仅需开通一次,即可使用铂金版和基础版。

进入性能测试官网首页,单击立即开通,进入开通流程。

在开通性能测试页面,单击**立即认证**进行实名认证。如果已经实名认证,单击**立即开通**。



开通成功后,无需审批,等待10秒即可进入铂金版控制台。

购买相应资源包,开始使用性能测试服务。

铂金版快速入门

本文以对淘宝首页的访问进行压测为例,演示如何快速配置并发起一次压测。根据以下示例操作,您最快可以在 1 分钟内配置并发起一次压测。

前提条件

您需要有可用的铂金版资源包才能开始创建压测任务(购买链接)。

操作步骤

登录 PTS 铂金版控制台,在概览页或者左侧菜单栏单击**创建压测**。



在发起压测页面,输入场景名称。

在**场景配置**页签,输入压测 API 名称以及压测 URL。API 名称一般代表您的业务含义,如"压测网站首页"。

说明:串联链路是一组请求的有序集合,压测场景由 1 个或多个串联链路组成。串联链路间是并行关系。



在请求方法为 POST 时,Body 为必填项。Header 定义、出参/断言定义等其他功能按需设置即可。

单击施压配置页签,选择压测模式,并设置压测量级。



在页面右上角单击保存去压测,即可发起流量,进行测试。



更多设置和使用方式:

需要构造自定义请求,请参考自定义 API/请求。

选择合适的施压配置,请参考如何进行施压配置。

更详细的参数文件使用方法详见参数化使用方法。

域名绑定为可选项。

基础版快速入门

通过简单的四步操作,您就可以完成一次性能测试。



创建脚本

在 PTS 控制台概览页,单击**新增脚本**。



在编辑脚本对话框,输入相关信息,单击保存。



根据模板添加事务即可。

注意:您只能针对测试机进行性能测试,所有压测请求都会指向测试机。

创建场景

单场景并发用户总数上限10000(并发用户数2000上限 x 施压机5台上限)。



执行场景

待场景执行完成后查看结果,包括业务场景、资源指标等丰富数据。

查看压测报告

查看事务的 TPS、RT 等业务指标,也可以查看 ECS、RDS 等系统指标。

